

あなたの名前  
[REDACTED]@riasbb.net

メールアドレス  
[REDACTED]@riasbb.net

パスワード  
[REDACTED]  
 パスワードを記憶する

**手動設定**

キャンセル 続ける

メールアドレスとパスワードを入力したら「手動設定」をクリック

メールアドレス  
[REDACTED]@riasbb.net

パスワード  
[REDACTED]  
 パスワードを記憶する

**手動設定**

**受信サーバー**

プロトコル: **POP3**

ホスト名: **.riasbb.net**

ポート番号: **110**

接続の保護: **なし**

認証方式: **自動検出**

ユーザー名: **[REDACTED]@riasbb.net**

**送信サーバー**

ホスト名: **.riasbb.net**

ポート番号: **587**

接続の保護: **なし**

認証方式: **自動検出**

ユーザー名: **[REDACTED]@riasbb.net**

**詳細設定**

再テスト キャンセル 完了

プロトコルは POP3 に変更


ホスト名は pop.riasbb.net

ポート番号は 110 番


ホスト名は smtp.riasbb.net

画面下にある「詳細設定」をクリック


②表示された画面の「サーバ設定」をクリックします




③ここは「pop.riasisbb.net」



④ 次に「送信（SMTP）サーバ」をクリックしてください



④ 「編集」ボタンをクリックします



⑤ サーバ名を「smtp.riasbb.net」に変更してください

⑥ ポート番号を「587」に  
変更してください



⑦ 「接続の保護」は「なし」

「認証方式」は「平文のパスワード認証」に設定してください

※サンダーバードのソフトのバージョンによって上記と違い画面の場合は

「ユーザー名とパスワードを使用する」にチェックを入れて、

「保護された接続を使用する」に「いいえ」にチェックをしてください

⑧ 「OK」ボタン、「OK」ボタンをクリックで画面を閉じてください。以上で終了です

【最終確認】

①POP サーバ設定部分

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー  
サーバー名(S): pop.riasbb.net ポート(P): 110 既定値: 110  
ユーザー名(N): ●●●@riasbb.net

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし  
認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)



②SMTP サーバ設定部分

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D): |

サーバー名:(S): smtp.riasbb.net

ポート番号:(P): 587 既定値:587

セキュリティと認証

接続の保護:(N): なし

認証方式:(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザー名:(M): sanyo-kenkyusho@riasbb.net

OK キャンセル

